

5 h2タグを入力する

9行目にカーソルが移動した

```

1 <html>↓
2 <head>↓
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">↓
4 <title>柴犬ロボの日記</title>↓
5 </head>↓
6 <body>↓
7 <h1>柴犬ロボの日記</h1>↓
8
9 |
10 </body>↓
11 </html>[EOF]
  
```

カーソルが移動した位置から以下のように入力

半角文字で入力する

```
<h2></h2>
```

6 小見出しの入力位置にカーソルを移動する

h2タグを入力できた

「<h2>」の右側をクリック

```

1 <html>↓
2 <head>↓
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">↓
4 <title>柴犬ロボの日記</title>↓
5 </head>↓
6 <body>↓
7 <h1>柴犬ロボの日記</h1>↓
8 <h2></h2>↓
9
10 </body>↓
11 </html>[EOF]
  
```



h1タグやh2タグの終了タグを忘れずに

h1タグやh2タグの終了タグ（</h1>や</h2>）を入力し忘れないようにしましょう。終了タグを入力し忘れたHTMLファイルをWebブラウザで表示させると、見出しに続く文章がすべて大きく表示されてしまいます。



間違った場合は？

手順8で見出しの大きさがすべて同じになったときは、各h1、h2タグの数字を確認してください。

テクニック タグの内容に「<」「>」「&」を使いたいときは

開始タグと終了タグの間に入力する文章には、半角の「<」「>」「&」を使ってはいけません。この3つの文字を表示したいときには、それぞれ、「<」「>」「&」のように入力します。HTMLファイル内では「<」と「>」

はタグを示すための記号として扱われ、「&」は特別な文字を示すための記号として使われているからです。なお、全角の「<」「>」「&」は、そのまま入力しても構いません。

①bodyタグの中を以下のように入力

```

<body>
<h1>&amp; 柴犬ロボの日記 &amp;</h1>
<h2>&lt;&gt; ドッグランで競争! &gt;</h2>
</body>
  
```

②Internet Explorerで表示

「&」「<」「>」が表示された

```

&柴犬ロボの日記&
<ドッグランで競争!>
  
```